FX Ver.4.0 でのコンバータ パラメータファイル管理方法の変更について

アンドール株式会社

この度は、弊社商品をご購入下さいまして、誠に有難うございます。

Ver.4.0 より、コンバータにおけるパラメータファイルの管理方法が変更となりました。

旧バージョンをお使いの方で、既定フォルダにてコンバータのパラメータファイルをご使用になっておられない場合、大変お手数をおかけ致しますが、下記手順にてご変更の上ご使用下さいます様お願い致します。

【ご注意】FX 本体やコンバータを起動した際に、パラメータファイルの警告メッセージが表示された場合は、 下記『2.変更設定手順』に従って、パラメータファイルのインポート操作を行って下さい。 また、変換設定でデフォルトパラメータの設定を行うか、パラメータファイルの切り替えを行わ ないと、FX を起動する際に毎回警告表示が行われます。



1. 変更内容

コンバータのパラメータファイルは、インストール後の初回起動時に、ローカルユーザープロファイル 内の下記既定フォルダにコピーされます。

<u>Ver.4.0 以降は、この既定フォルダ内のパラメータファイルのみ操作できます。</u> パラメータファイルの操作は、ファイル名でのみ扱うように変更されます。

<u>Windows XP の場合</u> C:¥Documents and Settings¥<ログインユーザー名>¥Local Settings¥Application Data¥ANDOR¥CADSUPER

Windows VISTA の場合

C:¥Users¥<ログインユーザー名>¥AppData¥Local¥ANDOR¥CADSUPER

- 2. 変更設定手順
 - 【ご注意】下記手順は、例として DWG ファイルにおけるパラメータファイルの変更設定手順について 説明しています。DXF ファイル及び MC/BMI ファイルにつきましても、それぞれパラメータ ファイルの変更設定を行って下さい。
 - 2-1. パラメータユーティリティの起動

まず、メニューバーより『ファイル』 - 『開く』を選択し、ファイルブラウザを開きます。 次に、パラメータファイルの編集機能より、パラメータファイル設定メニューを起動します。

ĸ						
ファイルの場所型: 🚞	Sample	🖌 🧿 🖉 🔽		🚳 🔳 🦨 📴		
😐 🖨) Support 🔼	名前 🔺	サイズ	種類		
	Templat	🗀 ActiveX		ファイル フォルダ	2	
÷	Tutorial	Database Connectivity		ファイル フォルダ	2	
	UserDat	DesignCenter		ファイル フォルダ	2	
) WebDep	D VBA		ファイル フォルタ	2	
) WebServ	Sth floor furniture dwg	250 KB	フィイル フォルタ AutoCAD 図面	2	
E Ca	adsuper	Sth floor hvac dwg	403 KB	AutoCAD 図面	2	
oo <mark>□</mark> te	akewaik Im	🐻 8th floor lighting.dwg	236 KB	AutoCAD 図面	2	
🕀 🦰 CE	E Remote	🐻 8th floor plan.dwg	237 KB	AutoCAD 図面	2	
🕀 🛅 CN	Make 2.6	🚱8th floor plumbing.dwg	116 KB	AutoCAD 図面	2	
🕀 🧰 Co	ommon Fil 🧹	🐻8th floor power.dwg	215 KB	AutoCAD 図面	2 🗸	
ji ni ni 🔨 🔶		<			>	
pイル名(N):				 III 	K©	
イルの種類(II): DWC	G フォーマット (*.DW	(G)		- ++	シセル	
ラメータファイル(<u>P</u>): FX2	2DWG(黒).PRM		✓ 編集(E)		₩)	∦ 押下します
Program Files¥AutoCAD) 2004¥Sample¥	-			1	

2-2.変換設定メニューの起動

設定メニューより、変換設定メニューを起	起動し、デフォルトパラメータの選択を行います。
パラメータファイル設定[DWG/DXF] 編集パラメータファイル名 FX2DWG(黒).PRM 度度(Y) 指定(E) 空縁(E) (線幅(W) モード(M) 線幅(W) モード(M) 線幅(P) アオーマット設定(Y) 書体(S) 開じる 変換設定(1)	変換答定 図 DWG/DXF → FXII 変換パラメータファイル名 指定(Δ) FXII回面テンプレートファイル名 指定(D) FXII → DWG/DXF 変換パラメータファイル名 度新 キャンセル ヘルプ(H)
パラメータファイルの 選択 ファイル名 最終更新日 DWG_ByLayer(白).prm 2009/01/29 13:27:16 DWG_ByLayer(魚).prm 2009/01/29 13:27:16 FX2CSW.FRM 2008/01/10 19:05:46 FX2DWG(G).PRM 2007/11/22 13:19:14 FX2DWG(背景黒).PRM 2007/11/22 13:19:14 FX2DWG(高).PRM 2007/11/22 13:19:14 FX2DWG(G, PRM 2007/11/22 13:19:14 FX2DWG.PRM 2007/11/22 13:19:14 FX2DWG.PRM 2007/11/22 13:19:14	インポートボタンを押下し、 任意のフォルダからパラメータ ファイルを取り込む為に、イン ポート機能を呼び出します。

2-3.インポート

ファイル選択ダイアログから任意のフォルダにあるパラメータファイルを選択し、既定のフォルダへ インポートを行います。



【ご注意】既に同じ名前のファイルが既定のフォルダにある場合は、上書きされます。

パラメータファイルの選択メニューより、インポートしたパラメータファイルを選択し、デフォルト パラメータとして設定します。変換設定メニュー内の変換パラメータファイル名に、選択したファイ ル名が表示されていれば完了です。

変換設定	
DWG/DXF → FXII 変換パラメータファイル名	
DWG_共有(黒).PRM	指定(A)
FXII図面テンプレートファイル名	
	指定(D) 削除(E)